

NÁVOD MuseScore – spustenie prehrávania a uloženie skladieb vo formáte MP3

Táto hudobná interpretácia je vytvorená spracovaním notových zápisov zo spevníka a chorálnika – Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – a bola vytvorená k použitiu prostredníctvom hudobného softvéru „MuseScore“.

Hudobný softvér „MuseScore“ je bezplatný a voľne šíriteľný. Je dostupný na webovej stránke komunity MuseScore, kde nájdete mnoho výukových nástrojov a návodov k tomu, aby nový užívateľ začal používať program a mohol troviť notové zápisy.

Tento návod som však spracoval pre začínajúcich a menej pokročilých užívateľov a slúži hlavne na základné oboznámenie sa s prácou a orientáciu v softvérovom prostredí programu „MuseScore“ a vysvetľuje uloženie skladieb do MP3 formátu s nastavením vlastného tempa z vopred spracovaného notového zápisu (vo formáte: *****.mscz**).

Návod na inštaláciu:

1. Kliknúť na odkaz alebo ho skopírovať do prehliadača <https://musescore.org/sk/download>


- vybrať podľa špecifikácie Windows-u (32-staršie alebo 64 bit –novšie) a stiahnuť software „MuseScore“ do počítača (ďalej len „PC“)
- Po kliknutí na prevzatý obsah inštalovať „MuseScore“ do PC

2. Stiahnuť si a uložiť do samostatného priečinku v PC spracované notové zápisy (súbory) s piesňami – majú koncovku „*****.mscz** (napr.: **c_CH_552.mscz**)“


The screenshot shows the MuseScore website's download page. At the top, there is a blue header with the 'musescore' logo, a search bar, and links for 'Upload' and 'Log In'. Below the header, navigation tabs include 'Download', 'Support', 'Contribute', and 'Activity'. The main content area is titled 'Download' and states 'The latest stable version is 3.6.2' with a release date of 'February 08, 2021'. Two red arrows point to the 'Download for Windows (64-bit)' button and the '32-bit package' link. The page lists download options for Windows (64-bit and 32-bit), Mac (macOS 10.10 or higher), and Linux (via various package managers like Snap, Flatpak, and others). Red circles highlight the Windows 64-bit button and the 32-bit package link.

3. Po úspešnej inštalácii „MuseScore“ do PC – otvoriť ho a po spustení vidíme – obr. dole

4. Kliknúť na – „Načítať notový zápis zo súboru..“ – potom nájsť v PC stiahnuté notové súbory a jeden z nich **otvoriť**: (napr.: *c_CH_552.mscz*)



- Otvorenie notového súboru:



- Po otvorení vidíme obr. dole
- Následne kliknúť v paneli na „Zobrazit“

MuseScore 3: c_CH_552

Súbor Upraviť **Zobrazit** Pridať Formát Nástroje Doplnky Pomoc

100% Zobrazenie strany

Koncertné ladenie

Spätná väzba

Základné

Bez názvu c_CH_552

Add Palettes

Kľúče
Prednariadenia
Taktové značenia
Posuvky
Artikulácie
Prírazy a odrazy
Čiary
Taktové čiary
Text
Tempo
Dynamika
Opakovania a skoky
Ukončenia a medzery
Vlastnosti trámca

c_CH_552
Pane Bože, riad' ma sám
J. M. Haydn

Úvod/Záver
♩ = 60
1. Sloha

Spev
Organ

sa Tvo-jej ver - nos - ti so všet - kým hneď o - do - vzdám; čo

ne Bo-že, riad' ma sám, nech ži - jem, a - ko - tre - ba, veď

ma ces - tou k ne - be - siam, daj pa - mä - tať na Te - ba! Nech

Medzihra

spev
Org.

si za - čal z mi - los - ti, do - ko - naj to sláv - ne sám!

2. Sloha

spev

Lás -

Normal mode 1:01:000

4°C Clear 15:18 21.11.2021


- Zakliknutím na štvorec označiť „Prehrávací panel“
- Na pravej strane sa nám zobrazil prehrávací panel – môžeme **spustiť** prehrávanie a počúvať skladbu

The screenshot shows the MuseScore 3.11.2 interface. The 'Zobraziť' (Show) menu is open, and the 'Prehrávací panel' (Playback panel) option is checked and highlighted with a red circle. The main window displays a musical score for 'c_CH_552' by J. M. Haydn. The playback panel on the right shows the play button circled in red, indicating the start of playback. The score is in G major and 3/4 time, with a tempo of 60 BPM. The lyrics are in Slovak: 'Pane Bože, riad' ma sám. 1. Sloha. sa Tvo-jej ver - nos - ti so. si za - čal z mi - los - ti, d. ma ces - tou k ne - be - siam, daj pa - mä - tať na Te - ba! Nech



- Počas prehrávania posúvaním **hore** alebo **dole** si nastavíme „**Tempo**“ prehrávania – ktoré nám vyhovuje
- Prehrávanie zastavíme opätovným kliknutím na ▶
- Pre uloženie piesne do *****.mp3** formátu s nami nastaveným tempom klikneme v paneli na „**Súbor**“ a potom „**Export**“

The screenshot displays the MuseScore 3.10.2 application window. The title bar indicates the file path: "Mus. Score 3: c:\CH_552". The "Súbor" (File) menu is open, showing options like "Nový...", "Otvoriť...", "Uložiť...", and "Export...". A green arrow points from the "Export..." option in the menu to the "Export" button in the playback panel. Another green arrow points from the "Súbor" menu title to the "Súbor" button in the playback panel. The playback panel on the right shows the "Prehrávací panel" (Playback panel) with a play button (▶) circled in red. Below the play button are three vertical sliders: "Metronome volume" (set to 87%), "Tempo" (set to 52.20 BPM), and "Master volume" (set to -40.0 dB). A red double-headed arrow is positioned next to the Tempo slider, indicating its adjustability. The main score area shows musical notation for a song with lyrics in Slovak. The status bar at the bottom indicates "Normal mode" and "1:01:000".

- Objaví sa okno kde si rozkliknutím zvolíme v „Export To:“ formát „MP3 audio“
- Pre uloženie piesne do *.mp3 klikneme na „Exportovať...“



- Následne klikneme na „**Uložiť**“
- Trvá to pár sekúnd (podľa výkonnosti PC) – treba počkať kým prebehne **Exportovanie**
- Spravidla sa MP3 súbor uloží v priečinku (ak sme to nezmenili) – tam, kde boli stiahnuté a uložené aj ostatné notové súbory
- **HOTOVO**
- Pre spracovanie ďalšieho notového zápisu – opakujte proces.



DODATOK:

Pre mierne **pokročilých** (odvážnych 😊) užívateľov: **PREHRÁVANIE V SLUČKE**

- prehrávanie môžeme spustiť aj kliknutím na **trojuholník** na hornej lište
- ak chceme prehrať úvodnú časť aj na záver piesne, resp. chceme **prehrať** viac než **3 slohy** je potrebné zapnúť **prehrávanie v slučke - dve šípky v kruhu na hornej lište**. V takom prípade je potrebné pieseň ukončiť po odohraní (opakovaní) všetkých požadovaných slôh a záveru kliknutím - na **trojuholník** na hornej lište a tým pieseň ukončiť – čiže zastaviť prehrávanie.

Pozn.: TRVALÁ ZMENA TEMPA

Trvalú zmenu tempa – priamo v notovom zápise je možné dosiahnuť zmenou (prepísaním) čísla dvojklikom na číslo pod UVOD/ZÁVER a uložiť následným kliknutím v hornej lište na:

„**Súbor** → **Save**„

The screenshot shows the MuseScore 3.10 interface. The main window displays the score for 'c_CH_552' by J. M. Haydn. The score is in G major and 3/4 time. The first staff is for the voice (Spev). The score is divided into measures, with a 'Úvod/Záver' (Intro/Outro) section marked. The tempo is set to 60 BPM. The interface includes a menu bar, a toolbar with various icons, and a playback panel on the right. Red arrows point to the 'Úvod/Záver' label and the playback controls. A yellow box contains text about tempo changes and saving the file.

DODATOK:

Pre mierne **pokročilých** užívateľov: **MIXÁŽNY PULT**

- kliknúť v paneli na „zobraziť“, a potom na „Mixážny pult“
- v okne mixážneho pultu na pravej strane je možné zmeniť intenzitu pomeru melódie (spev) a harmónie (organ) posúvaním na zvislej osi jednotlivých kanálov. Po kliknutí na panel „Zvuk“ je možné vybrať rôzne hudobné nástroje, zosilniť hlasitosť prehrávania, atď....
- okno mixážneho pultu zatvoríme kliknutím na „x“,

Poznámka!


k predošej - str. 9

PREHRÁVANIE V SLUČKE

Zapnuté prehrávanie v slučke nemá vplyv pri ukladaní piesní do MP3 súboru. Bude uložených len toľko slôh koľko ich je spracovaných v notovom zápise.

Ak je pri prehrávaní potrebné opakovanie ďalšej slohy je to nutné nastaviť v používanom externom mp3 prehrávači.

Prehrávanie v slučke plní svoj účel len pri prehrávaní skladieb priamo z PC.



Prajem vám veľa úspechov pri práci a radosť pri počúvaní.

Spracovateľ návodu

R.Š.